

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري
مديرية التكوين البحث و الارشاد
المعهد التقني لزراعة البقول و الزراعات الصناعية



المعهد التقني لزراعة البقول و المحاصيل الصناعية

ماي 2014

الفهرس

01	الفهرس
02	التعريف
02	اماكن الزراعة
02	شروط الزراعة
02	الوسط الزراعي
03	المرحلة الاولى :تحضير السماد
03	ما قبل المزج
03	لمزج
03	التكديس
03	القلب
04	مميزات السماد الجيد
04	المرحلة الثانية : بسترة السماد
04	نماذج من الزراعة
04	الزراعة في أكياس
04	في صناديق خشبية
04	في حجر
05	المرحلة الثالثة : البذر
05	البذر في صناديق و الرفوف
05	البذر في الحجر
05	الرعاية بعد البذر
06	المرحلة الرابعة : التغطية
06	فترة التغطية
06	نوع تربة التغطية
06	تطهير تراب التغطية
07	التغطية
07	الجنبي وصيانة الزراعة

الاسم العلمي : *Agaricus bisporus*

الاسم : فطر بارييس

العائلة : Agaricaceae

اماكن الزراعة

يمكن زراعة الفطر بنجاح في أفبية قديمة ، صوبات، مستودعات، أنفاق وكهوف ، شريطة أن يتم تطهيرها. كما يجب أن تكون الرطوبة النسبية أكبر من 75% و يجب أن لا تتجاوز درجة الحرارة 20 درجة مئوية. ومن المستحسن ان نكشط الجدران ، الأعمدة والسقوف ، و يجب علينا تنظيف الأرض ثم تطهيرها بالمبيدات الحشرية والمبيدات الفطريات المناسبة.

شروط الزراعة:

- **الرطوبة : 75-90% (مرحلة الإنتاج)، 85-95% (فترة الحضانة = مرحلة النمو الفطري).**
- **درجة الحرارة : الأمثل ما بين 12-14 درجة مئوية. يجب أن تكون درجة الحرارة في مرحلة الحضانة للنمو الفطري ، درجة الحرارة تكون ما بين 25-27 درجة مئوية والامثل هو 25 درجة مئوية دون تجاوز 30 درجة مئوية.**
- **التهوية : الهواء يعمل كمنظم للرطوبة والحرارة وثاني أكسيد الكربون (CO2) الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي للفطر، لا بد من تجديد الهواء 3-5 مرات / ساعة.**
- **PH: القيمة المثلى هي 7,2-7,8 .**
- **الضوء : الضوء ليس له تأثير على تطور الزراعة.**

الوسط الزراعي:

❖ الركيزة الكلاسيكية:

- ✓ 1000 كغ من سماد الحصان.
- ✓ 250 كغ من قش القمح.
- ✓ 25 كغ من الجبس.

❖ كثافة الغرس: 0,3-0,5 كغ/100 كغ
من السماد = 1 م²



المرحلة الاولى: تحضير السماد

❖ ما قبل المزج:

يكس السماد على منصة نظيفة طولها 3 م وعرضها حوالي 2 م وارتفاعها 1.50 م، ثم نسقي مع قلب السماد ، ضغط بطريقة مكثفة جدا للسماح لها ان تتخمر لمدة 6 إلى 8 أيام.

❖ المزج:

وهو يتمثل في خلط المكونات (السماد + القش + الجير)، ينبغي تقسيم كمية الجير 10 كغ / طن السماد في البداية ثم يتم توفير البقية أثناء عمليات القلب. خلال خلط السماد بالفرشاة يتبعثر السماد. خلال الخلط اضيفوا الماء جيدا خاصة للأجزاء الأكثر جفافا للحصول على رطوبة حوالي 60%.



❖ التكديس :

وضع مربع كومة السماد أو مستطيل الشكل 2 م إلى 2.50 م مع ارتفاع 1.5-2 م. هذه العملية تكمن في الدوس على الكومة لتعزيز التخمر، و مشطها بواسطة الفرشاة. اتركوا الكومة تتخمر لمدة 5-6 أيام.

❖ القلب :

تهز وتهوى كومة السماد وتستعاد الكومة كما كانت من قبل. خلال قلب السماد يتم رشه بالماء. يتم قلب 4-5 مرات متباعدة 3 إلى 4 أيام. ويلزم عند القلب الطبقة العليا من السماد تكون داخل السماد والعكس بالعكس.

مميزات السماد الجيد:



- عدم وجود رائحة الأمونيا
- مادة لينة، القش هش.
- اللون بني ذات حدود بيضاء
- Actinomycetes في الخارج.
- الرطوبة عالية، ولكن عند عصر السماد يتدفق بالضغط اليدوي ، والتي تتطابق مع رطوبة 60-72٪.
- PH 7.5-8 (قلوية قليلا).

المرحلة الثانية : بسترة السماد:

هذه العملية توضع كومة السماد في غرفة البسترة للتخمير الشامل وتضم ثلاث مراحل وتستمر 4-5 أيام.

- المرحلة الأولى من ارتفاع درجة الحرارة إلى 60 درجة مئوية وبقائها 12-24 ساعة عن طريق الحقن البخار. هذه العملية تسمح لتدمير الطفيليات.
- انخفاض الحرارة الى 50 درجة مئوية لمدة 48 ساعة في ظروف هوائية "التهوية".
- تمتد الى اقل من 45 درجة مئوية حتى نهاية العملية.
- يتم تبريد السماد المبستر إلى 25-28 درجة مئوية، وينقل على الفور لغرفة النمو للزراع والحضن.

ملاحظة: هذه الخطوة ضرورية إذا كان لدينا وسائل البسترة.

نماذج من الزراعة:

وتستخدم أربعة لزراعة الفطر:



الزراعة في أكياس: مملوءة إلى 4/3 حجم (30-40 كغ من السماد معبأة بإحكام)، توضع على الأرض في صفوف أو مكدسة على الرفوف.

في صناديق خشبية: من 1 إلى 1.5 م وارتفاع 10-15 سم مرتبة في أكوام. هذا الأسلوب له ميزة زيادة المحاصيل واستثمار أقصى لحجم السطوح المكان.



في الرفوف: هذه التقنية السماد المحضر موضوع على الرفوف سمكها 10 إلى 15 سم ، عرضها من 0.8 إلى 1 م والطول وفقا لغرفة الزراعة.

في حجر: هي تقنية كلاسيكية. هذا الحجر السماد على شكل كومة مكدسة سمكها من 25 إلى 30 سم، وفقا لشكل المحل في الاتجاه بعرض متر واحد ، يكون لها شكل مخروطي مزدوج قليلا مصنوعة بحجر أو باليد.



المرحلة الثالثة : البذر :

البذر هو عملية التي تكمن في زرع بذور الفطر في السماد. يتم تنفيذ هذه العملية عندما تكون درجة حرارة السماد حوالي 25-27 درجة مئوية ، لان ارتفاع درجات الحرارة (30 درجة مئوية) يسبب في تدمير الفطر.

البذر في صناديق و الرفوف :

ويتحقق عن طريق خلط الفطر بالتساوي في السماد ، أو يرش على السطح و يغطى بطبقة رقيقة من السماد. معدل البذر هو 0.3-0.5 ٪ من وزن السماد (3-5 كغ لكل طن) . في كلتا الحالتين يتم بذر السماد ويترك لاحتضان عند درجة حرارة 25 درجة مئوية لمدة 15 يوما.



البذر في الحجر :

في هذه التقنية يتم من خلال زرع كميات صغيرة من البذور في السماد في عمق 2-3 سم . اضغط برفق على السماد لضمان اتصال البذور بالسماد. المسافة بين نقاط البذور عموما 15-20 سم مع ترتيب غير متجانس .

ملاحظة : يجب ضغط السماد بعد زرع.

الرعاية بعد البذر:

- ✓ المحافظة على درجة حرارة 23- 25 درجة مئوية دون تجاوز 30 درجة مئوية. في حالة أو عدم وجود وسائل التدفئة في هذه الحالة اتركوها في ظروف العادية للغرفة.
- ✓ ضمان الأوكسجين عن طريق التهوية البطيئة و المستمرة.
- ✓ الحفاظ على الرطوبة النسبية بين 90-95٪ بسقي الارض وجدران الغرفة.
- ✓ هذه العملية تستمر لمدة أسبوعين (15 يوما) حتى الغزو الكامل في السماد بواسطة الخيوط الافطورية. لمنع جفاف السماد و النمو الفطري، في حالة الصناديق أو الرفوف فمن المستحسن تغطية السماد بالبلاستيك ويفضل بعد البذر.

المرحلة الرابعة : التغطية:

تكمُن في تغطية السماد بطبقة مناسبة من التربة الجيرية يسمى "غلاف التربة" ، بسمك حوالي 2-3 سم.



فترة التغطية:

اعتمادا على درجة حرارة الغرفة ، والوقت اللازم للتغطية ما بين الأسبوع الثاني والثالث بعد البذر. في حالة الحجر ، هذه الفترة تتطابق مع أول نمو للفطر على قطر 8-10 سم حول نقطة البذر. يمكن ان تكون عملية التغطية مباشرة بعد البذر.

نوع تربة التغطية:

التربة المستخدمة هي عادة خليط مشكل من:

• رمل: 60 %.

• التراب العضوي: 30 %.

• الجبس: 10 %.

•

تطهير تراب التغطية:

مهما كانت طبيعة التراب هذا التطهير واجب ، فإنه يهدف إلى تدمير الديدان الخيطية ، العث والفطريات). يمكن الحصول عليها إما:

• سقي خفيف لكثافة التربة باستخدام محلول الفورمالين 40 % (2 لتر/م³ التراب).

• بعد التطهير ، يتم تغطية على الفور التربة ببلاستيك حتى الاستخدام.

التغطية:

- قبل التغطية، يجب أن يكون خليط التربة رطب قليلاً.
- تحقيق مساواة طبقات السماد لجعلها موحدة لتجنب اضرار التي تصيب بذور الفطر التي شكلت بالفعل.
- انتشار التربة على سطح السماد بالتساوي قدر الإمكان بسمك من 2-3 سم.
- بمجرد الانتهاء من التغطية، يسقي على السطح ببخاخ الماء.
- الحفاظ على درجة حرارة 25 درجة مئوية لمدة 7-8 أيام حتى يتسنى للفطر الغزو التام للتربة التغطية لتشجيع الاثمار.

الجنّي وصيانة الزراعة:

- تحصد بعد 20 إلى 30 يوماً بعد التغطية ويتبع لمدة 30 إلى 60 يوماً على حسب الظروف الحرارية للمحل.
- تكون تقنية جنّي الفطر يدوياً، موجهة من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى أسفل.
 - في حالة الفطريات التي تنمو على شكل "الصخور" نفصلها باتجاه أفقي لنسبب الكسر.



صيانة الزراعة:

من مرحلة التغطية الى مرحلة الانتاج يجب ملاحظة مجموعة من عمليات الصيانة ، وهي:

- المحافظة على درجات حرارة بين 14-18 درجة مئوية.
- الرطوبة النسبية بين 80-85% (بسقي التربة إذا لزم الأمر).
- إعطاء كمية من الهواء النقي من أجل إزالة CO₂، بتهوية بطيئة ومستمرة.
- عندما تظهر براعم على التربة ، يسقى بالماء كل يوم باستخدام بخاخ (2 لتر من الماء/م²).
- كل فطر مشتبه به يحمل بعيدا عن الزراعة.
- بعد كل جني يجب التخلص من قدم الفطريات للتربة المجاورة ووضعها في سلة الجني.
- يجب مراقبة الأمراض.

ملاحظة:

في المحل من الصعب الحفاظ على مستوى الرطوبة ، من المستحسن استخدام طبقات من السماد بين 12-15 سم مع تغطية التربة بسمكها 2.5 إلى 3 سم.

المعهد التقني لزراعة القبول والمحاصيل العشبية





Institut Technique des Cultures Maraîchères et Industrielles

BP 50 Route de Moretti Staouéli – Alger

Tel : 021 39 36 90/91 Fax : 021393692

Site web : www.itcmidz.org Email : contact@itcmidz.org

DFRV 2015

Document de vulgarisation tiré et reproduite à 3000 exemplaires

Distribution gratuite